



Anleitung zur Einrichtung eines IMAP-Kontos unter Outlook 2010

Info

Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung eines IMAP / SMTP-Kontos unter Outlook 2010 (mit Ordnersynchronisation).

Vorgehen



1)

Starten sie Outlook 2010 und wählen sie den Punkt:

Datei » Informationen » Konto hinzufügen. 

2)

Klicken sie sich anhand der Abbildungen durch die ersten Screens:





Neues Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:

Textnachrichten (SMS)

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

Neues Konto hinzufügen

Dienst auswählen

Internet-E-Mail
Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst
Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Fax und Voicemail zugreifen.

Textnachrichten (SMS)
Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.

Andere
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.

Fax Mail Transport
Zimbra Collaboration Server
Zimbra Persona

< Zurück Weiter > Abbrechen

3)

Die Kontoeinstellungen füllen sie wie folgt aus (Informationen dazu auf der nächsten Seite):

Neues Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wichtig: vergessen sie nicht nach dem Ausfüllen den Punkt ‚Weitere Einstellungen‘ anzuwählen, bevor sie fortfahren (siehe weiter unten).



rent-a-web.sh

//cms //groupware //webhosting //webdesign


Bedeutung & Inhalt der einzelnen Felder:

Feld	Bedeutung	Herkunft / Wert
Ihr Name	Name	Ihr Name wie ihn der Empfänger der Emails sehen soll (frei wählbar)
E-Mail-Adresse	Emailadresse (Ihre Haupt-Emailadresse)	Formular Webhosting techn. Daten » Mail-Accounts » User_Id
Kontotyp	Art des Emailkontos	IMAP
Posteingangs-Server	Name des Mailservers (Posteingang)	groupware.garp.ch
Postausgangs-Server	Name des Mailservers (Postausgang)	groupware.garp.ch
Benutzername	Emailadresse (Ihre Haupt-Emailadresse)	Formular Webhosting techn. Daten » Mail-Accounts » User_Id
Passwort	Ihr Passwort	Formular Webhosting techn. Daten » Mail-Accounts » Passwort




4)

Nach dem Ausfüllen der Kontoeinstellungen klicken sie auf ‚[Weitere Einstellungen](#)‘ und aktivieren sie die SMTP-Authentifizierung, damit sie zum Emailversand berechtigt sind:



Auf dem Tab ‚[Erweitert](#)‘ passen sie bitte noch die Verschlüsselung und die Ports für den Posteingangs- & Postausgangsserver wie folgt an:




Mit ‚[OK](#)‘ und ‚[Weiter](#)‘ schliessen sie die Konfiguration ab.



Tip: Das IMAP-Protokoll unterstützt Ordnersynchronisation welche sie wie folgt noch genauer konfigurieren können:

Klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Posteingang ihres IMAP-Kontos und wählen sie den Punkt ‚IMAP-Ordner‘:



Hier können sie mit ‚Abonnieren‘ wählen, welche Ordner mit ihrem Outlook-Client synchronisiert werden sollen. Beachten sie auch, dass die Erstübertragung der Daten vom Server je nach vorhandener Datenmenge in ihrem Postfach eine Weile dauern kann.

Dokumentversion: 1.1

Autor: UW

Stand: 19.10.2017